




Configurazione DNS (Windows – Mac)

In caso di sistema operativo Windows:

Da «start» seleziona l'icona «Impostazioni» (simbolo ruota d'ingranaggio) situato a sinistra nel menu visualizzato

Clicca su “Rete e Internet”



Clicca su “Modifica opzioni scheda”

Home

Trova un'impostazione

Rete e Internet

Stato

Wi-Fi

Ethernet

Connessione remota

VPN

Modalità aereo

Hotspot mobile

Consumo dati

Proxy

Stato

Stato della rete



Sei connesso a Internet

Se il tuo piano dati è limitato, puoi trasformare questa rete in una connessione a consumo o modificare altre proprietà.

Modifica proprietà di connessione

Mostra reti disponibili

Modifica le impostazioni di rete



Modifica opzioni scheda

Visualizza le schede di rete e modifica le impostazioni di connessione.



Opzioni di condivisione

Decidi che cosa vuoi condividere nelle reti a cui ti connetti.



Gruppo Home

Imposta un gruppo home per condividere immagini, musica, file e stampanti con gli altri PC della rete.



Risoluzione dei problemi di rete

Diagnostica e risolvi i problemi di rete.


Visualizza le proprietà della rete

Windows Firewall


Centro connessioni di rete e condivisione

Ripristino della rete


Fai click col tasto destro del mouse sul dispositivo di rete in uso ed entrare nelle "Proprietà"



Seleziona “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” e clicca su “Proprietà”



Seleziona “Ottieni indirizzo server DNS automaticamente” e conferma con OK.



In caso di sistema operativo MAC :


Accedi alle preferenze di sistema **Preferenze di Sistema**, facendo clic sulla relativa **icona** (quella con la **ruota d'ingranaggio**) collocata sulla **barra Dock**;

seleziona la voce **"Rete"** nella finestra che si apre sulla scrivania;

nella schermata successiva, seleziona il **nome della connessione** che stai utilizzando dall'elenco presente sulla sinistra;

clicca sul pulsante “**Avanzate**” situato in basso a destra e, tramite il pannello che si apre, recati nella scheda “**DNS**”.

Adesso, seleziona i DNS già in uso dall’elenco **Server DNS** e clicca sul pulsante (-) in basso a sinistra per rimuoverli



Il nostro consiglio è di **lasciare la configurazione automatica** dei DNS per avere DNS sempre aggiornati.

In caso si voglia procedere a configurarli manualmente, di seguito i dettagli delle impostazioni NEW:

Configurazione STANDARD	
OLD	NEW
DNS PRIMARIO	DNS PRIMARIO
193.70.152.15	151.5.216.15
DNS SECONDARIO	DNS SECONDARIO
212.52.97.15	151.5.216.150